Allgemein

Wie kann ich das Passwort meines Root-Servers ändern, wenn ich es vergessen habe ?

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Kundencenter aktivieren Sie das Rescue System
2. Im Kundencenter lösen Sie einen Webreset -> SOFT aus (falls dies nicht funktioniert und der Server nach ca. 10 Minuten nicht erreichbar ist per Ping, lösen Sie einen weiteren Webreset -> HART aus.
3. Loggen Sie sich auf dem Server per SSH mit Ihren Default-Passwort ein, dies finden Sie im Kundencenter unter Serverdaten und dem Benutzer "root".
4. Mounten Sie Ihre Root-Partition
   INSTANT-SERIE -> /dev/sda2
   VALUE-SERIE -> je nach System unterschiedlich
   Befehl: mount /media/sda2
5. Wechseln Sie in das System per chroot
   Befehl: chroot /media/sda2
6. Ändern Sie das Passwort des Systems
   Befehl: passwd root
7. Verlassen Sie das System
   Befehl: exit
8. Starten Sie den Server neu
   Befehl: reboot
9. Sobald Ihr Server neu gestartet ist, können Sie sich mit Ihrem selbstgesetztem Passwort einloggen. Dies gilt ausschließlich für SSH.
   Für Confixx oder Plesk nutzen Sie bitte die entsprechenden Infoseiten:

Plesk Support

Confixx KnowledgeBase

Eindeutige ID: #1063
Verfasser: EUserv Support
Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 11:06

(c) 2026 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2026-11-13 02:01

URL: https://faq.euserv.com/content/8/64/de/wie-kann-ich-das-passwort-meines-root_servers-aendern-wenn-ich-es-vergessen-habe-.html