DNS

Wie richte ich eine Reverse-Auflösung für ein IP-Netz bei BIND ein ?

Eine Zone für die Reverse-Auflösung (PTR) wird gleich einer Zone für eine normale Domain behandelt.

Folgend ein Beispiel für die Reversezone des IP-Netzes: 192.168.1.0/24

Die Zone heisst: 1.168.192.in-addr.arpa

```
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa.   IN      SOA     ns1.dnsserver.de. root.ns1.dnsserver.de. (
YYYYMMDD01 ; serial
10800      ; refresh (3 hours)
3600       ; retry (1 hour)
604800     ; expire (1 week)
604800     ; minimum (1 week)
)
IN      NS      ns1.dnsserver.tld
IN      NS      ns2.dnsserver.tld

1           IN      PTR     reverse.name1.tld
2           IN      PTR     reverse.name2.tld
3           IN      PTR     reverse.name3.tld
```

Eindeutige ID: #1127
Verfasser: EUserv Support
Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 15:53

(c) 2026 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2026-11-14 23:37

URL: https://faq.euserv.com/content/61/129/de/wie-richte-ich-eine-reverse_aufloesung-fuer-ein-ip_netz-bei-bind-ein-.html