Confixx

Wie ändere ich die Standard-Domain für Confixx ?

Um den Hostnamen von Confixx zu ändern, also dass Sie das Login unter einer anderen / neuen Domain erreichen, ist etwas kompliziert.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als Administrator in Confixx an
2. Klicken Sie im linken Menü auf "Einstellungen" -> "Standard-Domain"
3. Geben Sie hier die neue Domain ein und bestätigen Sie die Eingabe
4. Führen Sie das Confixx-Updateskript durch.

Confixx sollte nach dieser Änderung dann die neue Domain als Standard-Domain akzeptieren.

ACHTUNG:

In den Versionen ab 3.1 wird die neue Standard-Domain zwar in der Datenbank gespeichert und brav angezeigt, aber funktionieren tut sie nicht.
Grund: Sie wird nicht in die Datei confixx_mhost.conf als ServerAlias eingetragen.
Abhilfe: Die Datei /etc/apache2/confixx_mhost.conf zum Bearbeiten öffnen und im Bereich <VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:443> unter die Zeile ServerName folgenden Zeile einfügen: ServerAlias die_standard_domain.tld, wobei Sie natürlich die_standard_domain.tld mit Ihrem Domainnamen ersetzen müssen.

Diese Lösung ist zwar nicht sehr elegant, da die mhost Datei wahrscheinlich jederzeit von Confixx überschrieben werden kann, schafft aber erst einmal Abhilfe, bis der Fehler behoben ist.

Eindeutige ID: #1104
Verfasser: EUserv Support
Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 11:35

(c) 2025 EUserv Internet <support@euserv.de> | 2025-12-13 20:36
URL: https://faq.euserv.com/content/13/105/de/wie-aendere-ich-die-standard_domain-fuer-confixx-.html